

 extreme serv.
hosts設定ガイド
(Windows8の場合)

Ver.1

目次

第 1 章	はじめに	3
第 2 章	Windows8 で hosts ファイルを設定する	3

第1章 はじめに

他社サーバや当社サービスから extremeserv.(新サーバ)へ移行いただく場合、新サーバに Web データをアップしてもサーバ切替を行うまでは、通常の <http://www.お客様ドメイン> で新サーバの Web データを確認することはできません。サーバ切替前に新サーバにアップしたページをご確認いただく場合は、hosts (ホスト) ファイルの設定が必要となります。下記手順で hosts ファイルを設定後、ページのご確認をお願いいたします。


※この設定はページ確認のため、一時的に行います。ご確認後は hosts に追加した情報の削除をお願いいたします。

第2章 Windows8 で hosts ファイルを設定する

1.


「Windows」キーと「F」キーをクリックしますと、検索画面が表示されます。

「すべての場所」を選択後、「Notepad」で検索します。




2.

「Notepad」が表示されましたら、右クリックで「管理者として実行」をクリックします。



3.

「メモ帳」が表示されましたら、「ファイル」「開く」をクリックします。




4

4.

下記の場所にアクセスし、「hosts」を選択後、「開く」をクリックします。

C:¥WINDOWS¥System32¥drivers¥etc¥hosts

※ 「hosts」が表示されない場合は「すべてのファイル」が選択されているかご確認ください。




【ご参考】

extremeserv.の IP アドレスはコントロールパネルで確認できます。



6.

入力後、上書き保存をします。



以上で hosts の設定は完了です。



【ご注意】

上記で追加した情報は確認完了後、必ず削除してください。

ご注意

- 本書の内容の一部または全部の無断転載を禁じます。
- 本書の内容は予告無く変更することがあります。
- 本書内で使用している画面キャプチャーはお客様の環境によって異なる場合があります。
- 「extremeserv.」のロゴおよび名称は株式会社ディーネットの商標です。
- その他の商品名、会社名は各社の商標または登録商標です。

2014年11月 第1版発行 編集著作 株式会社ディーネット

【お問い合わせ先】

株式会社ディーネット

〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜 2-6-11 北浜エクセルビル 5F

フリーダイヤル：0120-3889-80（受付時間：平日 9:00～18:00） ※土日祝除く

FAX：0120-3889-40

URL：<http://extremeserv.net/>