

 ~~extreme serv.~~

**Outlookアプリ(Android)
メール設定ガイド**

目次

| | | |
|-------|------------|---|
| 第 1 章 | はじめに | 3 |
| 第 2 章 | 設定方法 | 3 |


第1章 はじめに

Android の Outlook アプリでのメール設定方法をご案内いたします。

第2章 設定方法

1.

「Outlook」をタップします。



2.

「アカウントを追加してください」をタップします。

M G M A ● 45% 12:03



接続され、
保護されている

Outlook ではプライバシーが保たれています

1. タップ

アカウントを追加してください

新規アカウントを作成

◀ ○ □

3.

過去に設定したアカウントの一覧が表示されますが、「これらのアカウントをスキップ」をタップします。

M G M A ● 44% 12:04

× アカウントが見つかり... ②

- | | | |
|--|--------------------|-------------------------------------|
| | admin@denet.biz | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | example1@denet.biz | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | example@denet.biz | <input checked="" type="checkbox"/> |

プライバシーおよび使用条件

続行

1. タップ


これらのアカウントをスキップ

◀ ○ □

4.


設定されるメールアドレスを入力後、「続行」をタップします。

※ここでは例として「cs@denet.biz」と入力しています。



5.

「POP3」をタップします。



6.

設定画面が表示されたら、下記項目を入力後、右上のチェックをクリックします。

※POP/SMTP ホスト名はお客様ごとに異なります。

ご不明な場合はカスタマーサポートまでお問い合わせください。

【基本】

| 項目 | 入力内容 |
|---------|-----------------|
| メールアドレス | 登録されるメールアドレス |
| 表示名 | 差出人名を入力します |
| 説明 | 任意 ※空欄でも問題ありません |

【受信メールサーバー】

| 項目 | 入力内容 |
|-----------|--------------------|
| POP ホスト名 | 当社からご案内するサーバー名 |
| ポート | 995 |
| セキュリティの種類 | SSL/TLS |
| POP ユーザー名 | 登録されるメールアドレス |
| POP パスワード | 登録されるメールアドレスのパスワード |

【送信メールサーバー】

| 項目 | 入力内容 |
|------------|--------------------|
| SMTP ホスト名 | 当社からご案内するサーバー名 |
| ポート | 465 |
| セキュリティの種類 | SSL/TLS |
| SMTP ユーザー名 | 登録されるメールアドレス |
| SMTP パスワード | 登録されるメールアドレスのパスワード |

※ご注意

ご利用のスマートフォン・Outlook アプリ等、お客様の環境によっては上記で設定できない場合がございます。

エラーが出るようでしたら、受信/送信の「ポート」「セキュリティの種類」を下記の通り、SSL/TLS なしの設定でお試しください。

【受信メールサーバー】

| 項目 | 入力内容 |
|-----------|------|
| ポート | 110 |
| セキュリティの種類 | なし |

【送信メールサーバー】

| 項目 | 入力内容 |
|-----------|------|
| ポート | 587 |
| セキュリティの種類 | なし |

以上で設定は完了です。

ご注意

- 本書の内容の一部または全部の無断転載を禁じます。
- 本書の内容は予告無く変更することがあります。
- 本書内で使用している画面キャプチャーはお客様の環境によって異なる場合があります。
- 「extremeserv.」のロゴおよび名称は株式会社ディーネットの商標です。
- その他の商品名、会社名は各社の商標または登録商標です。

2025年12月 第1版発行 編集著作 株式会社ディーネット

〔お問合わせ先〕

株式会社ディーネット

〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜 2-6-11 北浜エクセルビル 5F

フリーダイヤル：0120-3889-80 (受付時間：平日 9:00～18:00) ※土日祝除く

FAX：0120-3889-40

URL：<http://extremeserv.net/>

e-mail：info@denet.co.jp