



Thunderbird メール設定ガイド (Ver.140~)

Ver.1

目次

第 1 章	はじめに	3
第 2 章	メールアカウントを設定する	3

第1章 はじめに

このガイドでは「Thunderbird」の設定方法をご案内いたします。

第2章 メールアカウントを設定する


1.

「Thunderbird」を起動し、「ツール」→「アカウント設定」をクリックします。



2.

「新しいアカウント」→「メールアカウント」をクリックします。



3

3.

「メールアドレスの追加」が表示されましたら、下記項目を設定後、「続ける」をクリックします。

- ・氏名：お名前を入力します
- ・メールアドレス：設定されるメールアドレスを入力します

※ここでは例として「denet@cs.denet.support」と入力しています



4.

「POP3」を選択し、「設定を編集」をクリックします。



4

5.

「受信サーバー設定」が表示されましたら、下記項目を設定後、「続ける」をクリックします。

- ・プロトコル：POP3
- ・ホスト名：当社からご案内するサーバー名を入力します
※ここでは例として「server30.extremeserv.net」と入力しています
※サーバー名がご不明な場合は、カスタマーサポートまでお問い合わせください
- ・ポート番号：995
- ・接続の保護：SSL/TLS
- ・認証方式：暗号化されたパスワード認証
- ・ユーザー名：設定されるメールアドレスを入力します
※ここでは例として denet@cs.denet.support を設定しています



Mozilla Thunderbird アカウントハブ

受信サーバー設定

1. 設定

プロトコル: POP3

ホスト名: server30.extremeserv.net

ポート番号: 995

接続の保護: SSL/TLS

認証方式: 暗号化されたパスワード認証

ユーザー名: denet@cs.denet.support

戻る 続ける

2. クリック

サポート ・ リリースノート ・ 寄付

6.

「送信サーバー設定」が表示されましたら、下記項目を設定後、「テスト」をクリックします。

- ・プロトコル：SMTP
- ・ホスト名：当社からご案内するサーバー名を入力します
※ここでは例として「server30.extremeserv.net」と入力しています
※サーバー名がご不明な場合は、カスタマーサポートまでお問い合わせください
- ・ポート番号：465
- ・接続の保護：SSL/TLS
- ・認証方式：暗号化されたパスワード認証
- ・ユーザー名：設定されるメールアドレスを入力します
※ここでは例として denet@cs.denet.support を設定しています



Mozilla Thunderbird
アカウントハブ
送信サーバー設定

1. 設定

プロトコル	SMTP	ホスト名	server30.extremeserv.net
ポート番号	465	接続の保護	SSL/TLS
認証方式	暗号化されたパスワード認証	ユーザー名	denet@cs.denet.support

詳細設定

テスト

2. クリック

戻る 続ける

サポート ・ リリースノート ・ 寄付

7.

「次のアカウント設定が、指定されたサーバーを調べることにより見つかりました」が表示されましたら、「続ける」をクリックします。



8.

下記項目を設定後、「続ける」をクリックします。

- ・パスワード：メールアドレスのパスワードを入力します
- ・パスワードを記録する：チェックを入れます



9.

「カレンダーとアドレス帳を同期する」が表示されましたら、「続ける」をクリックします。



10.

「メールアカウントの接続が完了しました」が表示されましたら、「完了」をクリックします。



以上で設定完了です。

ご注意

- 本書の内容の一部または全部の無断転載を禁じます。
- 本書の内容は予告無く変更することがあります。
- 本書内で使用している画面キャプチャーはお客様の環境によって異なる場合があります。
- 「extremeserv.」のロゴおよび名称は株式会社ディーネットの商標です。
- その他の商品名、会社名は各社の商標または登録商標です。

2025年7月 第1版発行 編集著作 株式会社ディーネット

【お問い合わせ先】

株式会社ディーネット

〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜 2-6-11 北浜エクセルビル 5F

フリーダイヤル: 0120-3889-80 (受付時間: 平日 9:00~18:00) ※土日祝除く

FAX: 0120-3889-40

URL: <https://extremeserv.net/>

e-mail: info@denet.co.jp