extreme serv.

メールアドレスご利用ガイド

Ver.1

copyright(c) Digital-Effect Network CO.,LTD. All rights reserved.

目次

第１章　はじめに 3
第２章　コントロールパネルにサインインする 4
第３章　コントロールパネルでメールアドレスを登録する 6
第４章　「Outlook 2016」にメールアドレスを設定する 9
第５章　「メールアプリ」にメールアドレスを設定する 15

copyright(c) Digital-Effect Network CO.,LTD. All rights reserved.

第１章　　はじめに

いつも extremeserv.（エクストリームサーブ）をご利用いただき誠にありがとうございます。
このガイドではメールアドレスの作成からメールソフトの設定までの操作方法をご案内いたします。

【準備するもの】
■コントロールパネルログイン情報
　※コントロールパネルのログイン情報を紛失された場合はカスタマーサポートへお知らせください。
■パソコン・メールソフト「Outlook2016」など

copyright(c) Digital-Effect Network CO.,LTD. All rights reserved.

第２章　　コントロールパネルにサインインする

1.
パソコンを起動後、ブラウザを開きます。ここでは「Internet Explorer」を例としています。



2.
ブラウザを開きましたら、アドレスバーに下記を入力後、「Enter」キーを押します。
【入力するアドレス】https://cp03.extremeserv.net/cp



3.
「Parallels Business Automation-コントロールパネル」が表示されます。
お申込み当時、お送りしております「ユーザ登録完了通知」メールに記載のメールアドレス・パスワードを入力します。



copyright(c) Digital-Effect Network CO.,LTD. All rights reserved.

4.

メールアドレス・パスワード入力後、「サインイン」をクリックします。



5.

「ウェブサイトとドメイン」が表示されましたら、サインイン成功です。

copyright(c) Digital-Effect Network CO.,LTD. All rights reserved.

第３章　　コントロールパネルでメールアドレスを登録する

メールをご利用いただくにはサーバ上にメールボックスの作成が必要になります。
下記手順で作成をお願いいたします。

1.
コントロールパネルにサインイン後、「メール」をクリックします。

2.
メールの画面が表示されましたら、「メールアドレスを作成」をクリックします。

copyright(c) Digital-Effect Network CO.,LTD. All rights reserved.

3.

「メールアドレスを作成」の画面が表示されます。

4.

下記項目を入力します。

・メールアドレス：@の前の部分を入力します

※ここでは例として「denet」と入力していますが、「info」やお名前などで設定ができます。

・コントロールパネルへのアクセス：チェックを入れます

・パスワード：メールのパスワードを設定します

・パスワード確認：もう 1 度同じパスワードを入力します

・メールボックス：チェックを入れておきます

推測されやすいパスワードは NG です。英大文字小文字数字が混在した 8 桁以上のパスワードで設定をお願いいたします。



ここで入力したパスワードはメールソフトの設定時に必要になります。必ずメモをお願いいたします。

copyright(c) Digital-Effect Network CO.,LTD. All rights reserved.

5.

入力完了後、「OK」をクリックします。

6.

「メールアドレスが作成されました。」が表示されましたら、作成完了です。



copyright(c) Digital-Effect Network CO.,LTD. All rights reserved.

第 4 章　「Outlook 2016」にメールアドレスを設定する

1.
「Outlook 2016」を起動後、「Outlook 2016 へようこそ」の画面が表示されましたら、「次へ」をクリックします。



2.
「電子メールアカウントの追加」で「電子メールアカウントに接続するように Outlook を設定しますか？」が表示されましたら、「はい」を選択後、「次へ」をクリックします。

copyright(c) Digital-Effect Network CO.,LTD. All rights reserved.

3.

「自動アカウントセットアップ」が表示されましたら、「自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする(手動設定)(M)」を選択後、「次へ」をクリックします。



4.

「POP または IMAP」を選択後、「次へ」をクリックします。



copyright(c) Digital-Effect Network CO.,LTD. All rights reserved.

5.

下記情報を入力後、「詳細設定」をクリックします。

設定情報	
名前	差出人のお名前を入力します
電子メールアドレス	設定されるメールアドレスを入力します ※ここでは例として denet@cs.denet.support を設定しています
アカウントの種類	POP3 を選択します
受信メールサーバー	mail.お客様ドメイン ※ここでは例として mail.cs.denet.support を設定しています
送信メールサーバー	mail.お客様ドメイン ※ここでは例として mail.cs.denet.support を設定しています
アカウント名	設定されるメールアドレスを入力します ※ここでは例として denet@cs.denet.support を設定しています
パスワード	メールのパスワードを入力します
パスワードを保存する	チェックを入れます
メールサーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証(SPA)に対応している場合にはチェックボックスをオンにしてください	チェックは入れません



copyright(c) Digital-Effect Network CO.,LTD. All rights reserved.

6.

「インターネット電子メール設定」が表示されましたら、「送信サーバー」をクリックします。



7.

「送信サーバー(SMTP)は認証が必要」にチェックを入れて、「詳細設定」をクリックします。



copyright(c) Digital-Effect Network CO.,LTD. All rights reserved.

8.

送信サーバーを「25」から「587」に変更後、「OK」をクリックします。



9.

「POP と IMAP のアカウント設定」に戻りましたら、「次へ」をクリックします。



copyright(c) Digital-Effect Network CO.,LTD. All rights reserved.

10.
送受信テストがはじまり、完了しましたら、「閉じる」をクリックします。
※設定に誤りがありますと、完了せずにエラーになります。その場合は設定の見直しをお願いいたします。
　ご不明な場合はカスタマーサポートまでお気軽にご連絡ください。



11.
「すべて完了しました」が表示されましたら、「完了」をクリックします。



以上で設定は完了です。

copyright(c) Digital-Effect Network CO.,LTD. All rights reserved.

第５章　　「メールアプリ」にメールアドレスを設定する

1.
パソコンを起動後、画面左下のアイコンをクリックします。



2.
「スタートメニュー」の「メール」をクリックします。



copyright(c) Digital-Effect Network CO.,LTD. All rights reserved.

3.

「使ってみる」をクリックします。



4.

「アカウントの追加」をクリックします。



copyright(c) Digital-Effect Network CO.,LTD. All rights reserved.

5.

「詳細設定」をクリックします。



copyright(c) Digital-Effect Network CO.,LTD. All rights reserved.

6.

「インターネットメール」をクリックします。



copyright(c) Digital-Effect Network CO.,LTD. All rights reserved.

7.

下記情報を入力します。

設定情報	
メールアドレス	設定されるメールアドレスを入力します ※ここでは例として denet@cs.denet.support を設定しています
ユーザー名	設定されるメールアドレスを入力します ※ここでは例として denet@cs.denet.support を設定しています
パスワード	メールに対するパスワードを設定します
アカウント名	差出人のお名前を入力します



copyright(c) Digital-Effect Network CO.,LTD. All rights reserved.

8.

7 を入力後、画面をスクロールし、下記項目を入力します。

設定情報	
この名前を使用してメッセージを送信	差出人のお名前を入力します
受信メールサーバ	mail.ご契約ドメイン ※ここでは例として mail.cs.denet.support
アカウントの種類	POP3
メールの送信(SMTP)サーバー	mail.ご契約ドメイン:587:1 ※ここでは例として mail.cs.denet.support:587:1



copyright(c) Digital-Effect Network CO.,LTD. All rights reserved.

9.

8 を入力後、画面をスクロールし、下記項目を設定後、「サインイン」を入力します。

設定情報	
アカウントの種類	POP3
メールの送信(SMTP)サーバー	mail.ご契約ドメイン:587:1 ※ここでは例として mail.cs.denet.support
送信サーバーには、認証が必要です	チェックを入れます
送信メールに同じユーザー名とパスワードを使用する	チェックを入れます
受信メールには SSL が必要	チェックは入れません
送信メールには SSL が必要	チェックは入れません



copyright(c) Digital-Effect Network CO.,LTD. All rights reserved.

10.
「すべて完了しました」が表示されましたら、「完了」をクリックします。



以上で設定は完了です。

ご注意

■ 本書の内容の一部または全部の無断転載を禁じます。
■ 本書の内容は予告無く変更することがあります。
■ 本書内で使用している画面キャプチャーはお客様の環境によって異なる場合があります。
■ 「extremeserv.」のロゴおよび名称は株式会社ディーネットの商標です。
■ その他の商品名、会社名は各社の商標または登録商標です。

2016 年 12 月　第 1 版発行　　編集著作　株式会社ディーネット

〔お問い合わせ先〕
株式会社ディーネット
〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜 2-6-11　北浜エクセルビル 5F
フリーダイヤル：0120-3889-80（受付時間：平日 9:00～18:00）　※土日祝除く
FAX：0120-3889-40
URL：http://extremeserv.net/
e-mail：info@denet.co.jp

copyright(c) Digital-Effect Network CO.,LTD. All rights reserved.