

extreme serv. Mac hosts設定ガイド

Ver.1

copyright(c) Digital-Effect Network CO., LTD. All rights reserved.



目次

第1章	はじめに	. 3
第2章	パソコンで hosts ファイルを設定する	3
第3章	hosts 設定を削除する	8



第1章 はじめに

他社サーバや当社のサーバーパックから extremeserv.(新サーバ)へ移行いただいたお客様は新サーバに Web ページをアップ する作業が必要となります。新サーバにアップしたデータはサーバ切替を行うまで通常の <u>http://www.お客様ドメイン</u> で確認 することができませんので、サーバ切替前にページチェックを行う場合はサイトプレビュー機能をご利用いただくか、ご利用の パソコンで hosts (ホスツ)ファイルを設定してください。このガイドでは Mac での hosts ファイル設定方法をご案内いたします。

第2章 パソコンで hosts ファイルを設定する

1.

Mac を起動後、「アプリケーション」「ユーティリティ」の「ターミナル」をクリックします。





2.

「ターミナル」が表示されましたら、「sudo vi /etc/hosts」と入力後、「Enter」キーを押します。

000	🖄 MINI — bash — 80>	1. 入力	2
Last login: Tue Apr MINI-no-Mac-mini:~ M	10 09:12:57 on ttys000 INI\$ sudo vi /etc/hosts		a

3.

「Password」が表示されましたら、Mac にログインするためのパスワードを入力後、「Enter」キーを押します。





エディター画面が表示されましたら、カーソルを矢印キーで下の行まで移動します。

000	1. カーソルを下に移動	NI — vim — 80×24	12 ⁷¹
# #	12102.04		由
# Host Data	base		
# localhost	is used to configur	e the loopback interface	
# when the	system is booting.	Do not change this entry.	
##			
127.0.0.1	localhost		
255.255.255	.255 broadcasthost		
::1	localhost		
fe80::1%lo0	localhost		
~			
17 C			
(C)			0
~			
~			
-			
1			
100			
~			
1			
Terre car rea	R TRANS CONCERN		
"/etc/hosts	" 10L, 236C		

5.

カーソルが下の行まで移動しましたら、「Esc」キーを押し、アルファベット「O(オー)」キーを押します。





カーソルが1番下に移動しましたら、extremeserv.のIPアドレスとお客様のドメインを下記の通り、入力します。

※ここでは extremeserv.の IP アドレスを「000.000.000」、ドメインを「example.com」にしています。

【入力例】extremesrv.IP アドレス 半角スペース www.お客様ドメイン

※その他の設定は変更しないでください。

000		27
## # Host Database	É.	a
<pre># # localhost is # when the syst</pre>	used to configure the loopback interface tem is booting. Do not change this entry.	
##	to booting. Do not change this chery.	
127.0.0.1	localhost	
255.255.255.255	5 broadcasthost 1. 入力	
::1 fe80::1%lo0	localhost	
000.000.000.000	0 www.example.com	
P		
~		
~		
~		
(m)		
~		
~		
1941. 1941		
~		
-		
 employed 		
INSERT		

【ご参考】

extremeserv.の IP アドレスはコントロールパネルで確認できます。

Control Panel	[#1				
K HSPCOMPLETE	3 2276	2 * COURSE	patitire 🔔 akt		1970
886V27L		-17			
1.1	OOFXIC				
1. 10.000 (0.000 (0.000 F	001010	CONTRACTOR AND ADDRESS			
- <u>-</u>	F.X45				
V 747701EH	CN	Tracia and			
新しいれのかいがすういれ間	Ø	1			
41.5	Later	100 No9797			
BEREAUZHARE	100000				
20 M M	7-62				
R KARA	6004		1. 確認 📘		
a second		10 H H			
		and the second			
CAT2001	2-8	DNS 款を データペース 証明書			
NET29	832-1270 X4	DNS前を データペース 証明書 21197Fレス 上での増す	スティングJねています)		
094799 A	8224270 SA	DIG数2 9+9~-7 延期者 >1197F1-7 上で時間ま	29429387047)	1.122	
-ex :	 839429(FX4) ©	DIGET 9-9-7 ENN 119791.7 ENN 6	2942-93870-97)	6	
исловна исловна 1-ех : 1 2-ел-х	2-5 832-6290-54 0 91	DIGRE 9-94-2 ENN 2 19 7F L 2 ENN Weat-9 97F X72 (REF4LOF	29479387088)	9A7LEs-	
-ez : 1 -ez : 1	р-6 Варнурр хи 9 91	DIGRE 9-9~- 2 EUR - LIP YFL2 - L 1 - H 1 2 EUR - LIP YFL2	274-7 7367087)	y dr Tilea-	
- E2	2-5 B324270F54 B2 B2	DIGRE 9-94-7 EUR LIPYFLA LT HTH WHEI-V V7F.472 ABS74.01	2742998876887)	9AFJLEar	
20120000 -62 5 2-52-5 2-55-5 2 600 6 500	2-5 8.32-0705-54 93 93 93 93	DIGRE 9-94-7 EUR 	2542553831387)	y Afflear	
- CA - CA - CA - CA - CA - CA - CA - CA		DIGRE 9-92 END 	294-993870-87)	7475LEa- 79	
2 (212200) EX : EX : EX : 		DIGRE 9-9 7 EUR - LIP YFLZ 7 EUR 7 EUR 	2742733870387)	94716a- 949	
-E2 : -E2 : -E2 : -E3 : -E418 	7-5 8.22-0-20-54 9 8 8 8 9 7/-2 8 8 8 8 8 9 7/-2 8 8 8 8 8 9 7-2 8 8 8 8 8 9 7-2 8 8 8 8 9 7-2 9 7 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8	DIGRE <u>-9~7</u> E00 2 LIP 7F L2 E 0 484 	274-77346 (US F)	9/1/7LE2- #9 #10 100/68	
-EX : -EX : -EX : -EX : -EX : -EX : - -EX : - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	7-5 A 27 - 1707 54 B 27 B 27	DIG RE 94-7 EUR 1977-2 EUR 1977-2 EUR 1987-2 19	2942998870887) 0 29774-9+ 7+(074- 9+ 9+ 19 19 19 19 19 19 19 19 19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	9 /1 7 LE =- 9 /1 7 LE =- #10 #10 10 10	
US 1-29 E2 E2 E3 E4 	7-5 8.27-770 540 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 7 1 9 1 9 1 9 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	DIGRE 9-9-2 END IN PFL2 ETHER Weal-U UTFARS ARTICS	29+2938 (US F) 0 2974-9+ 7+(174+ 0 9774-9+ 7+(174+ 0 0774-9+ 0 0774 0 0 0	9 AF 7LE a- 9 AF 7LE a- 10 GB 10 10 10 10 10	
Q (.42,444) (.42,444) (.42,444) (.44,444	2-5 8.22-0-20-540 9 8 8 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	DIGRE 9-9-2 ENN - LIP YFLZ - LT - HI weal- U UJF/// AB9/LOF	274-7738 TUS F) 0 0774-9+ 7+(174+ 54 19 0774-9 19 7+(174+ 54 19 00 609/0 77 (2)/R 0 0 0 0	ダイドラLEa- メーラ 単一 10 の 10 11 11 11 11 11 11 11	
2 (1244) 1-62 2 (1946) 2 (1946)	2-5 8.22-1-20-54 8.2 8.2 9.2 8.8 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2	DIGRE <u>9-9-7</u> E00 2 LIP YF L 2 web 3- U U 7F 8475 AB 94 LOF	2742733870587)	サイドブレビュー	
(2 (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (アーキ A 27 + 750 × 42 B 27 + 750 × 42 B 27 B 27 B 28	DG RE 9-9~2 E00 > LIP YF L2	274-7998 (US 1)	9.477LEa- 9.49 8.09 1.00 GB 8.09 1.00 8.09 1.00 8.09 1.00 8.09 1.00 8.09 1.00 8.09 1.00 8.09 1.00 8.09 1.00 8.00 1.00 8.00 1.00 8.00 1.00 8.00 8	



入力後、「Esc」キーを押します。

000		2 ⁷⁷
## # Host Database		a
#		
# localhost is	used to configure the loopback interface	
# when the system ##	em is booting. Do not change this entry.	
127.0.0.1	localhost	
255.255.255.255	broadcasthost	
::1	localhost	
fe80::1%lo0	localhost	
000.000.000.000	www.example.com	
N		
~		10
~		
~		
~		
~		
*		
2		
(P)		
2		
~		
~		
INSERT		

8.

画面下の「--INSERT--」が消えましたら、「: (コロン)」「W(ダブリュ)」「Q(キュー)」のキーを押した後 「クローズボタン」をクリックします。

0 0		2 ⁷¹
##		Ē
# 112 2. 90		
# localhost is use	d to configure the loopback interface	
# when the system	is booting. Do not change this entry.	
##		
127.0.0.1 lo	calhost	
255.255.255.255 br	oadcasthost	
::1 lo	calhost	
fe80::1%lo0 lo	calhost	
000.000.000.000 ww	w.example.com	
P.		
~		
~		
~		
~		
T.		
~		
~		
~		
~ · · · ·		
🐘 🜈 🗖 L. A.	//	
:wq		

以上で hosts の設定は完了です。



第3章 hosts 設定を削除する

ページ確認が完了しましたら、下記手順で hosts に設定した情報の削除をお願いいたします。

1.

「第2章 パソコンで hosts ファイルを設定する」の1~3の操作後、カーソルを矢印キーで下の行まで移動します。

## # Host Database # # localhost is used to configure the loopback interface # when the system is booting. Do not change this entry. ## 127.0.0.1 localhost 255.255. 1.カーソルをここまで移動 fe80::1%lo0 localhost 0.000.000 www.example.com	
# Host Database # # localhost is used to configure the loopback interface # when the system is booting. Do not change this entry. ## 127.0.0.1 localhost 255.255. 1.カーソルをここまで移動 5.80::1%lo0 localhost 0.000.000.000 www.example.com	
# # localhost is used to configure the loopback interface # when the system is booting. Do not change this entry. ## 127.0.0.1 localhost 255.255. 1.カーソルをここまで移動 1:00 localhost 0.000.000.000 www.example.com	
# localhost is used to configure the loopback interface # when the system is booting. Do not change this entry. ## 127.0.0.1 localhost 255.255 1.カーソルをここまで移動 1.800 localhost 0.000.000.000 www.example.com	
# when the system is booting. Do not change this entry. ## 127.0.0.1 localhost 255.255 1.カーソルをここまで移動 5.80::1%lo0 localhost 0.000.000.000 www.example.com	
## 127.0.0.1 localhost 255.255. 1.カーソルをここまで移動 5.80::1%lo0 localhost 0.000.000.000 www.example.com	
127.0.0.1 localhost 255.255. 1.カーソルをここまで移動 5.80::1%lo0 localhost 0.000.000.000 www.example.com	
255.255. 1. カーソルをここまで移動 5.80::1%lo0 localhost 0.000.000.000 www.example.com	
1. リーフルをここまで後期 f=80::1%lo0 localhost 0.000.000.000 www.example.com	
fe80::1%lo0 localhost 0.000.000.000 www.example.com	
0.000.000.000 www.example.com	
ini Na	
and the second se	
~	
~	
~	
*	
~	
~	
"/etc/hosts" 12L, 269C	

2.

「Esc」キーを押した後、「D(ディー)」キーを2回押します。

000		12 ⁷⁷
##		8
# Host Databa	se	
#		
<pre># localhost i</pre>	s used to configure the loopback interface	
# when the sy	stem is booting. Do not change this entry.	
##	120 - 30W - 1925	
127.0.0.1	localhost	
255.255.255.2	55 broadcasthost	
::1	localhost	
fe80::1%lo0	localhost	
000.000.000.0	00 www.example.com	
~		
~		
-		
1		
~		
~		
-		
*		
~		
~		
Mara and to wa		
"/etc/hosts"	12L, 269C	



入力した行が削除されましたら、「:(コロン)」「W(ダブリュ)」「Q(キュー)」のキーを押した後

「クローズボタン」をクリックします。

00		R.M.
##		
# Host Da	リック	
#		
# localhost is u	sed to configure the loopback interface	
# when the syste	m is booting. Do not change this entry.	
##		
127.0.0.1	localhost	
255.255.255.255	broadcasthost	
::1	localhost	
fe80::1%lo0	localhost	
~		
~		0
~		
~		
~		
*		
~		
~		
l 1	入力	
:wa		

以上で hosts の情報削除は完了です。

ご注意

- 本書の内容の一部または全部の無断転載を禁じます。
- 本書の内容は予告無く変更することがあります。
- 本書内で使用している画面キャプチャーはお客様の環境によって異なる場合があります。
- 「extremeserv.」のロゴおよび名称は株式会社ディーネットの商標です。
- その他の商品名、会社名は各社の商標または登録商標です。

2012 年 4 月 第 1 版発行 編集著作 株式会社ディーネット

〔お問い合わせ先〕 株式会社ディーネット 〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜 2-6-11 北浜エクセルビル 5F フリーダイヤル:0120-3889-80(受付時間:平日 9:00~18:00) ※土日祝除く FAX:0120-3889-40 URL:http://extremeserv.net/ e-mail:info@denet.co.jp