





目次

第1章	はじめに	3
第2章	設定方法	3



第1章 はじめに

本ガイドでは Becky! Internet Mail でのメール設定方法をご案内いたします。

第2章 設定方法

1.

「Becky! Internet Mail」を起動します。

🞦 denet - Becky!							- 🗆 ×
ファイル(F) 編集(E) 表示(V) メール(M) ツール(T)	ヘルプ(H)						
👹 🎍 🎍 🛱 💷 🔯 • 🍪 • 🚳 •	× 🖫 🖊 🖪 ۹	- 😽	🗄 🖪	🖮 🍓 🔚			***
 ● ● ● (1) 旦 ※ * ③ * ⑤ * ⑤ * ● (1) 豆 ※ * ⑤ * ⑤ * ⑤ * ● (2) □ ● (2) □ ● (2) □ ○ (2) □ ○ (2) □ ○ (2) □ 	× ¹ 23 / 信 ³ ブロファイル名 > 翌 (標準)	□ ¥ Son	● ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○	■ <き [二 名前 株式会社ディーネット	メールアドレス paletteup@denet.biz	メールサーバー server01.palette	SMTP ⁺ -/ ⁽ - server01.palette
[denet]	J			行:1	桁:1 行数:15		Q 🔶

2.

「ツール」→「メールボックスの設定」をクリックします。





設定画面の「基本設定」タブが表示されましたら、下記の通り、設定します。

ここでは例として、「example@denet.support」で設定しています。

・メールボックス名:差出人名を入力します

[基本設定]

■個人情報

- ・名前:お名前を入力します
- ・メールアドレス:設定されるメールアドレスを入力します
- ■サーバー情報
- ・受信プロトコル:「POP3」を選択します
- ・POP3 サーバー(受信):お客様ご利用のサーバー名 ※ここでは「server30.extremeserv.net」と入力しています
- ・POP3S:チェックを入れます
- ・SMTP サーバー(送信):お客様ご利用のサーバー名 ※ここでは「server30.extremeserv.net」と入力しています
- ・OP25B:チェックを入れます
- ・SMTPS:チェックを入れます
- ・ユーザーID:設定されるメールアドレスを入力します
- ・パスワード:設定されるメールアドレスのパスワードを入力します
- ・認証方式:「標準」を選択します
- ・受信メールをサーバーに残す:任意で設定します

※POP3 サーバー/SMTP サーバー情報がご不明な場合はカスタマーサポートまでお問い合わせください。

enet]の設定	×	
ールボックス名(X):	denet 🗹 巡回対象(/)	
基本設定 接続	メール作成 受信 詳細	
個人情報 名前(N): メールアドレス(A):	株式会社ディーネット example@denet.support	
サーバー情報 POP3サーバー(受付	受信プロトコル(T): POP3 ~ 言) server30.extremeserv.net	
ユーザーID(U): 認証方式(H) ④	#) (3), serverso, extremeserv, net □ 0F25B	
ビー受信メールをサー ユーザーID: メールサ・ ダイヤルアップ用のIDと	ハーに残す(L) ロマロー ロを設定します。 -バーに接続するためのユーザーIDを設定します。 とは違うことがありますのでご注意下さい。	
プロファイル(R): (棋	[準) ✓ 新規(W) 削除(D) 取込(Y)	
グローバルプロファイル	/(G) OK キャンセル ヘルプ	



「詳細」をクリックします。

[denet]の設定 ×							
Xールボックス名(X): denet 1. クリック 3 巡回対象(/)							
基本設定接続 メール作成 受信 詳細							
個人情報 名前(N): 株式会社ディーネット メールアドレス(A): example@denet.support							
サーバー情報 受信プロトコル(T): POP3							
POP3サーバー (受信) server30.extremeserv.net IV POP3S							
SMTPサーバー(送信)(S): server30.extremeserv.net OP25B SMTPS							
ユーザーID(U): example@denet.support パスワード(P): ●●●●●●●●							
認証方式(H) ⑧標準 〇 APOP 〇 CRAM-MD5 〇 NTLM 〇 OAuth2							
✓ 受信メールをサーバーに残す(L) 6 日後に削除(0の場合削除しない)(D)							
ユーザーID: メールサーバーに接続するためのユーザーIDを設定します。 ダイヤルアップ用のIDとは違うことがありますのでご注意下さい。							
プロファイル(R): (標準) 〜 新規(W) 削除(D) 取込(Y)							
グローバルプロファイル(G) OK キャンセル ヘルプ							



下記をご参考の上、設定いただき、「OK」をクリックします。

- [サーバーのポート番号]
- SMTP : 465
- POP3 : 995
- IMAP4 : 993
- [SMTP 認証]
- ・SMTP 認証:チェックを入れます
- ・OAuth2 を使用:チェックは入れません
- ・CRAM-MD5:チェックは入れません
- ・LOGIN : チェックを入れます
- ・PLAIN:チェックを入れます

[SSL/TLS 関連]

- ・受信用:「デフォルト」を選択します
- ・送信用:「デフォルト」を選択します
- ・証明書を検証しない:チェックは入れません
- ・クライアント証明書を使用:チェックを入れます

[denet]の設定		×	
メールボックス名(X): denet		☑ 巡回対象(/)	
基本設定 接続 メール作成 受信	詳細	<u>ہ</u> ہے	1. 設定
- サーバーのポート番号 SMTP: 465 (標準: 25) POP3: 995 (標準: 110) IMAP4: 993 (標準: 143) - SSL/TLS関連 受信用(C): デフォルト ~ 送信用(I): デフォルト ~	 ✓ SMTP認証 □ OAuth2を使序 □ CRAM-MD5 ☑ LOGIN ユーザーID(U): パスワード(O): ※省略時は受信用のIDとパスワー □ POP before SMTPを使用 認証後 300 ミリ秒待つ 認証 	用 ✓ PLAIN ドを使用 E用サーバー(A)	
□ 証明書を検証しない(S) ☑ クライアント証明書を使用(F)	✓ ESMTPを使用(W) (SMTP認証には	(必須)	
IMAP関連 IMAPフォルダ:	□ 接続時にフォルダの未読数	を更新(V)	
✓ごみ箱をサーバー上に置く(T)	ごみ箱のフォルダ名: Trash		
□ 草稿をサーバー上に置く(L)	草稿のフォルダ名: Draft		
□ 送信済みをサーバー上に置く(E)	送信済みのフォルダ名: Sent		
「タスク」をサーバー上に置く(K)	拡張ネームスペースを表示(H) □↑	自動取得(Z)	
プロファイル(R): (標準)	🖌 🕷 2. クリ	ック 収込(Y)	
グローバルプロファイル(G)	OK キャンセル	ヘルプ	

以上で設定は完了です。



ご注意

- 本書の内容の一部または全部の無断転載を禁じます。
- 本書の内容は予告無く変更することがあります。
- 本書内で使用している画面キャプチャーはお客様の環境によって異なる場合があります。
- 「extremeserv.」のロゴおよび名称は株式会社ディーネットの商標です。
- その他の商品名、会社名は各社の商標または登録商標です。

2022 年 5 月 第 1 版発行 編集著作 株式会社ディーネット

〔お問合わせ先〕 株式会社ディーネット 〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜 2-6-11 北浜エクセルビル 5F フリーダイヤル:0120-3889-80(受付時間:平日 9:00~18:00) ※土日祝除く FAX:0120-3889-40 URL:http://extremeserv.net/ e-mail:info@denet.co.jp